

NetDrive

Um NetDrive auf Ihrem PC zu installieren klicken Sie [Hier](#).

1. Nach öffnen der Seite klicken Sie auf "Download"
2. Anschließend öffnet sich ein Fenster, dass Sie mit "Ausführen" bestätigen.
3. Nach Zustimmung der AGBs, installieren Sie es indem Sie "Next" und anschließend "Install" klicken.
4. Nach dem die Installation "Complete" ist beenden Sie den Vorgang mit klick auf "Next" und "Finish"

Einstellungen

Serveradresse: Achten Sie auf die Endung

The screenshot shows the NetDrive 1.3.2.0 configuration window. The interface includes a menu bar (Option, Export, Import, Help, Info, Language, Monitor) and a toolbar (New Site, New Folder, Delete, Copy, Rename, Advanced). The main area is divided into two panes: a left pane showing a tree view of sites (Public Sites, Media) and a right pane for configuration. The configuration fields are: Site name (Media), Site IP or URL (http://IhrServer.de/), Port (80), Server Type (WebDav), Drive (G:), Account (Username), Password (masked), and checkboxes for 'Connect as anonymous', 'Automatic login when system starts', and 'Automatic login when NetDrive starts'. At the bottom are 'Connect', 'Save', and 'Quit' buttons. Red arrows point from German text annotations to these fields: 'beliebigen Namen eingeben' points to Site name; 'Port eintragen (Standard: 80)' points to Port; 'Laufwerk Benennung auswählen' points to Drive; '"WebDav" auswählen' points to Server Type; 'Ihren CMS-Benutzernamen und Kennwort eingeben' points to Account and Password; and 'Einstellungen zuerst speichern und anschließend die Verbindung herstellen.' points to the Save and Connect buttons. A red text box on the left says 'Geben Sie die Serveradresse ein: http://IhrServer.de/bin/webdav/index.php?/' with an arrow pointing to the Site IP or URL field.

/bin/webdav/index.php?/

Erstellt mit
EGOTEC®
Internet:
www.egotec.com
© EGOTEC
GmbH

EGOTEC GmbH
Alte Neckarelzer Straße 24
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /
6743-0
Fax: +49 (0)6261
/ 6743-29
E-Mail:
info@egotec.com